

Réseau des émetteurs français

Union française des radioamateurs

Union sans but lucratif regroupant les radioamateurs, arrêté du 3/1/1994, reconnue d'utilité publique, décret du 29/11/1952
Section française de l'Union internationale des radioamateurs (I.A.R.U.)
Siège social : 32 rue de Suède, 37100 TOURS - Services administratifs : BP 7429 - 37074 TOURS CEDEX 2 - Tél : 02 47 41 88 73

Commission des concours

Format CABRILLO pour le Championnat de France HF CW / SSB et pour le REF 160 mètres – Trophée F8EX

Remarque : à l'exception de START-OF-LOG au début du fichier et de END-OF-LOG à la fin du fichier, l'ordre des lignes n'a pas d'importance.

START-OF-LOG: numéro-de-version

Doit être la première ligne du log.
Le numéro de version actuel est 2.0 .
Cette ligne est obligatoire.

END-OF-LOG:

Doit être la dernière ligne du log.
Cette ligne est obligatoire.

REF-SECTION: département

Pour les stations française : le département, le préfixe DOM/TOM ou 00 s'il s'agit de F6REF.
Pour les stations étrangères : DX
Cette ligne est obligatoire.

CALLSIGN: indicatif

L'indicatif utilisé pendant le concours.
Cette ligne est obligatoire.

CATEGORY: operateur-cat bande-cat puissance-cat

Cette ligne est obligatoire. Pour les SWL, puissance-cat ne sera pas renseigné.

operateur-cat :

SINGLE-OP pour monopérateur, MULTI-ONE pour multiopérateurs.

bande-cat :

ALL si multi-bandes,
160M, 80M, 40M, 20M, 15M ou 10M si mono-bande.

puissance-cat :

HIGH si la puissance est strictement supérieure à 100W.
LOW si la puissance est strictement supérieure à 5W et inférieure ou égale à 100W.
QRP si la puissance est inférieure ou égale à 5W.

CATEGORY-OVERLAY: category-overlay

Cette ligne est optionnelle. Elle contiendra CLUB pour les stations radio-club.

CLAIMED-SCORE: score-annoncé

Le score annoncé est un nombre entier (ex : 1217315 ou 19113 ou 12).
Cette ligne est obligatoire.

CONTEST: nom-contest

Nom du concours : REF-SSB, REF-CW ou REF-160M.
Cette ligne est obligatoire.

CREATED-BY: texte

Nom et version du logiciel ayant généré le fichier Cabrillo.
 Cette ligne est obligatoire.

NAME: texte**ADDRESS: texte**

Nom et adresse du contesteur (du responsable log de l'équipe multi ou du radio-club). Il peut y avoir plusieurs ligne ADDRESS.
 Cette ligne est obligatoire.

OPERATORS: indicatif1 [indicatif2 indicatif3...]

Liste des indicatifs des opérateurs (séparés par des espaces).
 Cette ligne est obligatoire dans le cas d'une station MULTI ou CLUB. Elle n'apparaît pas dans le cas d'une station MONO ou SWL.

OFFTIME: debut-fin1 [debut-fin2 debut-fin3...]

Périodes de repos pour les mono-opérateurs.
 Le format est le suivant :

```

-----debut----- -----fin-----
OFFTIME: date      heure date      heure
OFFTIME: yyyy-mm-dd hhmm yyyy-mm-dd hhmm
OFFTIME: 2002-03-22 0300 2002-03-22 0743
0000000001111111112222222222333333333334
1234567890123456789012345678901234567890
  
```

Cette ligne est obligatoire dans le cas d'une station MONO ou SWL et du Championnat de France (REF-SSB ou REF-CW). Elle n'apparaît pas dans le cas d'une station MULTI ou CLUB. Elle n'apparaît pas pour le concours REF-160M.

RIG: texte

Description de la station (émetteur, récepteur, antenne, puissance).
 Pour les stations françaises, les 4 données ci-dessus doivent obligatoirement être renseignées (optionnel pour les stations étrangères).
 Il peut y avoir plusieurs lignes RIG.

SOAPBOX: texte

Commentaires « soapbox ».
 Cette ligne est optionnelle. Il peut y avoir plusieurs lignes SOAPBOX.

QSO: qso-data

Une ligne de ce type correspond à un QSO.
 Une station SWL utilisera la zone « reçu » pour indiquer les informations relatives à la station qu'elle écoute, et la zone « envoyé » pour indiquer l'indicatif de la station en QSO avec celle reçue et le groupe de contrôle qui aurait été envoyé en cas de participation active.
 Le format est le suivant :

```

----- envoyé ----- ----- reçu -----
QSO: freq mo date      time call      rst exch  call      rst exch
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd hhmm ***** nnn ***** ***** nnn *****
QSO: 3799 PH 2003-03-23 0711 YB1AQS      59 700    DL8WPX      59 001
000000000111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
  
```

freq : fréquence exacte (ex : 7064) ou 28000, 21000, 14000, 7000, 3500, 1800 si elle n'est pas connue.

mo : mode, PH pour phonie, CW pour télégraphie.

date : date du QSO. Format yyyy-mm-dd (ex : 2003-01-25).

time : heure TU du QSO. Format hhmm (ex : 2205).

call : indicatif (celui du titulaire du log ou celui du correspondant).

rst : report envoyé ou reçu : RS en phonie (dernier caractère à blanc) RST en télégraphie.

exch : données échangées (envoyées ou reçues) : numéro de département, 00 si F6REF, préfixe DOM/TOM ou numéro de série.